




Gebruikershandleiding

Camerasysteem

Versie: 1.14.2



Open de applicatie op uw pc, dat ziet er als volgt uit:



Log in met de verkregen gegevens:

De gebruikersnaam en password zijn hetzelfde als op uw recorder.

Bv. user1 of user2 Of de naam en code die u zelf heeft gekozen.



Het hoofdscherm is steeds volgende icoon:



De belangrijkste iconen zijn:





Wilt u live beelden bekijken druk dan op volgende icoon:





Rechts ziet u de kolom met daarin de toegevoegde toestellen:

Geen verbinding met het systeem. Systeem is aan het opstarten Dit kan even duren.



Geen kruisje wil zeggen dat er verbinding is en je de beelden kan bekijken



Wilt u alle camera's zien druk dan op de +





Nu zijn er 2 mogelijkheden :

- Je wil alle camera's bekijken => sleep de naam naar het midden
- Of camera per camera en maak dan een keuze uit de lijst


Onderaan kan je kiezen hoeveel camerabeelden je op het scherm wilt zien



Het volledig scherm kan je activeren via deze toets en deactiveren via de rechtermuisknop.



De disk schijf wordt gebruikt om snel een live beeld op te slaan:





Om het scherm live view te verlaten druk je steeds op Home Page:



Opgenomen beelden kan je bekijken via volgende icoon:



Rechts ziet u de lijst met de apparaten




Druk op de + en maak keuze uit het cameraoverzicht:



Kies nu de gewenste camera, het best is dat je camera per camera bekijkt, dat is het duidelijkst (zie foto hierboven).

Aan het tabblad Type en Stream moet niks gewijzigd worden



Via de pijltjes kan je de gewenste tijdsperiode selecteren Druk daarna op search:




From 2017-01-19 00:00:00
To 2017-01-19 23:59:59
Search

Onderaan kan je de verschillende momenten dat er opname was zien




Het aantal gekleurde lijnen staat gelijk aan het aantal camera's dat je selecteert.

Via onderstaande iconen kan je het scherm aanpassen aan het aantal camera's




Als je nu op Play drukt, zal hij alle opgenomen beelden na elkaar afspelen:




Met de andere toetsen kan u, ofwel stoppen met afspelen, ofwel vooruit spoelen.

Kies je het icoon "event", dan veranderen de lijnen in een lijst:



Door op de lijnen te dubbelklikken kan u ook sneller door de opnames gaan.



Zorg wel dat de opgenomen beelden gepauzeerd zijn:



Druk op het schaartje rechts onderaan




Druk nu op de lijnen vanaf waar je wil opnemen



Druk daarna op het punt tot waar de opname moet opgeslagen worden.

Druk nu terug op het schaarlijkje en er verschijnt volgende pop up:



Kies bij export format steeds AVI. (dit kan elke pc afspelen)




Via Path kies je de locatie en druk hierna op OK



Nu krijgt u een pop up met een melding dat de opname moet stoppen. Druk op Ok



Volgende venster wordt zichtbaar:




Druk nu op Exported (hier zie je de opgeslagen beelden).

All	Start time	End time	Size(KB)	Status	
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	1	2017-01-19 00:02:29	2017-01-19 00:02:35	230	Finished
<input type="checkbox"/>	2	2017-01-19 00:02:31	2017-01-19 00:02:36	192	Finished

Nu kan u de beelden gaan raadplegen in de gekozen map en testen of je ze kan afspelen.

Extra info:

Kies in de home page het icoon Device.



Belangrijk is hierbij of er staat online of offline.

Online = werken.



Offline = geen internet of een andere foutmelding.

